



SAKU-SAKU Testing 管理者マニュアル

〔基礎編〕

第 13 章 システム管理

第 14 章 プロファイル

目次

第 13 章 システム管理	1
13.1 環境設定	1
13.1.1. サイト（共通）	1
13.1.2. サイト（管理者）	5
13.1.3 サイト（受講者）	7
13.1.4 ユーザー設定（共通）	12
13.1.5 メール関連（管理者）	14
13.1.6 メール関連（受講者）	16
13.1.7 動画(共通)	18
13.2 マニュアル URL 設定	19
第 14 章 プロファイル.....	22
14.1 プロファイル変更.....	22
14.2 パスワード変更.....	23

第13章 システム管理

13.1 環境設定


管理者と受講者の利用環境を一括設定または、受講者側と管理者側を個別に設定できる機能です。
受講者側の一部機能を制限することもできます。

13.1.1. サイト（共通）

1:管理画面左側メニューの"システム管理"をクリックし、その下に表示された"環境設定"をクリックします。



2:サイト（共通）設定画面が表示され、テナントサイトの管理者側受講者側の共通設定を行います。
※右上にある"その他の操作"をクリックし、プルダウンメニューより"サイト（共通）"を選択しますと、同じ画面が表示されます。



この画面で設定可能な項目は下記の通りです。該当項目を設定したら、右下の"保存"ボタンをクリックし、設定内容を保存します。

環境設定一覧

サイト(共通)

テナントサイトの管理機能関連情報の共通設定を行います。

1 ログイン機能インフォメーション

ログイン画面でインフォメーションを表示します。
登録情報欄に表示するインフォメーション

登録情報欄に表示するインフォメーション

● 500文字まで
▲ 登録後のログイン画面で表示されます
▲ 半入力の場合は表示されません

● 500文字まで
▲ 管理者のログイン画面で表示されます
▲ 半入力の場合は表示されません

2 デザインファイルのアップロード

現在のストレージ利用量

★ 動画メディア	1,040.51 MByte
★ 音声メディア	0.33 MByte
★ 画像メディア	50.69 MByte
★ レポート	5.23 MByte
★ 終了・認定証	1.10 MByte
合計	1,098.86 MByte

利用可能容量: 10000 MByte
▲ 現在のメディアとレポート、終了・認定証のストレージ利用量

メディアのストレージ利用量グラフ

● 表示
○ 非表示
▲ グラフの表示非表示を設定します。

3 検索ボックス機能

検索BOX機能

● 有効
○ 無効
▲ 検索BOXの機能の利用を変更します。

4 ユーザーマニュアル

ユーザ画面で表示されるマニュアルの設定を行います。

登録者マニュアル
登録URL

▲ 登録者マニュアルの基本URLです。
▲ 半設定の場合はシステム共通のものが使われます。

登録者マニュアル
AJHONTOURL

▲ AJHONTOURLをご契約のお環境のみ有効です。
▲ 登録者マニュアルのAJHONTOURLです。
▲ 半設定の場合はシステム共通のものが使われます。

管理者マニュアル
登録URL

https://www.s-coms.co.jp/support/SAKU-SAKUTesting2

▲ 管理者マニュアルの基本URLです。
▲ マニュアルURL設定でも変更可能です。
▲ 半設定の場合はシステム共通のものが使われます。

教育管理者マニュアル
登録URL

https://www.s-coms.co.jp/support/sakutesmanabihodai

▲ 教育管理者マニュアルの基本URLです。
▲ マニュアルURL設定でも変更可能です。
▲ 半設定の場合はシステム共通のものが使われます。

5 検索用IPアドレスによるアクセス制限

▼ IPアドレスを指定してください。
▼ 指定時は必ず除外網(あなた)が継続してネットワークが範囲内になるよう指定して下さい
▼ 付帯としてポートレックスが設定されます。(変更は全アクセス許可)

あなたの検索情報

143.189.210.149

登録者画面

▲ 1行に1つのIPまたはIP+ネットマスクで指定できます。
例) 192.168.0.0/24

管理者画面

▲ 1行に1つのIPまたはIP+ネットマスクで指定できます。
例) 192.168.0.0/24

6 UI機能

サイトのUI画面を設定します

登録者サイトUI画面

設定されていません

UI画像アップロード 削除

▲ 登録者サイトのUI画面を変更可能です。
▲ 設定できる画像形式はpng/jpg/gif
▲ 横: 200px 高さ: 60px の比率の画像をアップロードしてください。
▲ 比率が合わない場合、縮小されて表示されたときに画像が乱れます。

管理者サイトUI画面

設定されていません

UI画像アップロード 削除

▲ 管理者サイトのUI画面を変更可能です。
▲ 設定できる画像形式はpng/jpg/gif
▲ 横: 200px 高さ: 60px の比率の画像をアップロードしてください。
▲ 比率が合わない場合、縮小されて表示されたときに画像が乱れます。

7 デザインの共通設定

個別に色設定していないときのデフォルトの色を変更できます。

トリプルコンテンツ

▲ トリプルコンテンツアイコンの背景色

レポートコンテンツ

▲ レポートコンテンツアイコンの背景色

コースコンテンツ

▲ コースコンテンツアイコンの背景色

スライドコンテンツ

▲ スライドコンテンツアイコンの背景色

アンケートコンテンツ

▲ アンケートコンテンツアイコンの背景色

テストコンテンツ

▲ テストコンテンツアイコンの背景色

動画コンテンツ

▲ 動画コンテンツアイコンの背景色

音声コンテンツ

▲ 音声コンテンツアイコンの背景色

配信

▲ 配信アイコンの背景色

8 サイト情報



サイトID管理


GoogleアナリティクストラッキングID

▲ GoogleアナリティクストラッキングIDを設定する。

保存

該当項目を設定したら、
"保存"をクリックします。

名称	説明
① ログイン画面インフォメーション	ログイン画面で表示するお知らせの内容を設定します。設定されますと、下記のようにお知らせがログイン画面に表示されます。 管理者ログイン画面  受講者ログイン画面 
② アップロードファイル関連設定	ストレージ利用量を確認することができます。また、利用量のグラフをメディア一覧画面で表示させることも設定できます。表示させる設定にしますと、メディア一覧画面で下記のように表示されます。上限変更の場合、営業担当へお問い合わせ下さい。  ストレージ使用量 ご契約中のストレージ使用量上限：10000 MB ※ストレージは使用量上限を超えてご利用になれますが、別途超過費用が発生します。 使用量上限の変更については、営業担当、またはカスタマーサポートへご連絡ください。 ■動画 ■画像 ■レポート ■修了・認定証 スライド作成 選択削除
③ 質問ボックス関連	配信設定画面で質問 BOX メニューを表示させるかどうかを設定できます。機能を有効に設定しますと、配信新規作成および配信詳細画面で「質問 BOX」が表示され、設定も可能になります。利用方法は「ユーザーマニュアル」をご参照ください。 配信新規作成画面(管理者画面)  カテゴリ (必須欄) カテゴリを選択する 質問BOX 配信に対して、受講者からの質問を受け付ける場合は、「使用する」にチェックを入力してください ☐ 使用する ☐ 受講者のファイル添付を許可する ☐ 質問可能回数に制限を設ける 制限回数 0 回

		配信詳細編集画面(管理者画面)  質問 BOX 機能にチェックを入れた場合(受講者画面) 
④	ユーザーマニュアル	受講者、管理者、教育管理者向けのマニュアルを個別に設定することができます。設定しない場合は、システム共通のものを使用します。ここで設定したマニュアルは、「 13.2 マニュアル URL 設定 」で変更できます。
⑤	接続元 IP アドレスによるアクセス制御	管理者画面、受講者画面に IP アドレスを設定するとある特定の範囲でのみログインできるようにします。単独でアクセス可能な IP アドレス設定も、アクセス可能な範囲も設定することができます。
⑥	ロゴ画像	管理者サイトおよび受講者サイトに表示されるロゴを設定します。
⑦	デフォルトの色設定	各種コンテンツの背景色を個別に設定できます。
⑧	サイト解析	Google アナリティクストラッキング ID を設定し、サイトのアクセス状況の解析に利用します。

3:「正常に更新されました」と表示されましたら、設定が完了します。





3.1.2. サイト（管理者）

1: 管理画面左側メニューの“システム管理”をクリックし、その下に表示された“環境設定”定をクリックします。サイト（共通）設定画面が表示され、右上にあるその他の操作をクリックし、プルダウンメニューよりサイト（管理者）を選択しますと、管理者のサイト設定画面が表示されます。



2: この画面で設定可能な項目は下記の通りです。該当項目を設定したら、右下の“保存”ボタンをクリックし、変更内容を保存します。



	名称	説明
①	管理者ログイン画面	管理者画面の FAQ のリンクの表示有無を設定します。表示を選択した場合、ログイン画面下部に「FAQ」が表示されます。 
②	表示項目	管理側の一覧表示の表示件数上限値を設定します
③	ユーザー関連	受講者画面をログアウトした日時を、表示・非表示にする設定になります。「表示」に設定すると、ユーザー詳細画面下部に「受講者サイトへの最終ログアウト日時」という項目が追加されます。  ※「非表示」の設定の場合は、表示されません。 ※一括ダウンロードした更新用のファイルには、項目として表示はされません。
④	セッション関連	最後の画面遷移からタイムアウトするまでの時間を設定します。

3:「正常に更新されました」と表示されましたら、設定が完了します。



13.1.3 サイト（受講者）

1: 管理画面左側メニューの“システム管理”をクリックし、その下に表示された“環境設定”をクリックします。サイト（共通）設定画面が表示され、右上にある“その他の操作”をクリックし、プルダウンメニューより“サイト（受講者）”を選択しますと、受講者のサイト設定画面が表示されます。

この画面で設定可能な項目は下記の通りです。該当項目を設定したら、右下の“保存”ボタンをクリックし、変更内容を保存します。

SAKU-SAKU Testing 管理者用マニュアル〔基礎編〕ver1.9

ユーザー管理

コンテンツ管理

学習管理

配信管理

メール配信

お知らせ管理

メディア管理

検索

ダウンロードファイル

バックアップ/リストア

システム管理

環境設定

マニュアルURL設定

利用規約設定

ADMONITOR利用規約設定

サイトメニュー

サイト(受講者)

テナントサイトの受講者側設定を行います。

1 ログイン画面設定

ログインページに表示するリンクタイトル	
	▲個人情報の取り扱いなどのリンクを付けるための機能です。
ログインページに表示するリンクURL	
	▲個人情報の取り扱いなどのリンクを付けるための機能です。
パスワードリマインダーリンク	☐ 有効 ☐ 無効
	▲パスワードリマインダーへのURLを表示します。

2 表示項目

表示項目やデフォルトのシート種の変更が可能です。

配信一覧デフォルト表示種 受講者サイトで他の人が関わる統計情報を表示・非表示	[登録目的の表示種] ▲受講者TOPでの配信一覧のデフォルトシート種。 ☒ 表示する ☐ 表示しない ▲受講者サイトでの他の人が関わる統計情報を表示・非表示を設定します。 ▲対象範囲は「全体の受講生」「全体の進捗率」「単位」「配信者の数値と人数」「平均スコア」
配信コンテンツの中毒を常時開閉	☐ 開閉する ☒ 開閉しない ▲配信コンテンツの中毒を常に開閉した状態で表示します。
配信の実施開閉の表示／非表示	☒ 表示する ☐ 表示しない ▲配信の実施開閉を表示するかを設定します。
進行条件の表示／非表示	☒ 表示する ☐ 表示しない ▲進行条件を表示するかを設定します。

3 メニュー表示制御

受講者側のヘッダメニューの表示 (カテゴリ)	☒ 表示 ☐ 非表示 ▲受講者サイトのメニューのカテゴリの表示・非表示を切り替えます。
受講者側のヘッダメニューの表示 (お知らせ)	☒ 表示 ☐ 非表示 ▲受講者サイトのメニューのお知らせの表示・非表示を切り替えます。
個人情報開示	☐ メニューを非表示 ☒ メニューを表示 ☐ メニューを表示し機能は不可 ▲受講者側での個人情報の機能の利用
個人情報-メールアドレスの表示	☒ 表示する ☐ 表示しない ▲メールアドレスの表示／非表示の設定。
個人情報-サブメールアドレスの表示	☒ 表示する ☐ 表示しない ▲サブメールアドレスの表示／非表示の設定。
個人情報-所属組織の表示	☒ 表示する ☐ 表示しない ▲所属組織の表示／非表示の設定。
個人情報-所属グループの表示	☒ 表示する ☐ 表示しない ▲所属グループの表示／非表示の設定。
個人情報-パスワードの変更の表示	☒ 表示する ☐ 表示しない ▲パスワードの変更の表示／非表示の設定。
個人情報-検索の機能の表示	☒ 表示する ☐ 表示しない ▲検索の機能の表示／非表示の設定。

4 ヘッダ制御設定

マニュアルリンク表示	☒ 表示 ☐ 非表示 ▲受講者サイトのマニュアルのメニューの表示・非表示を切り替えます。
------------	---

5 トップページ設定

お知らせ	☒ 表示する ☐ 表示しない ▲受講者サイトのトップページでお知らせ表示するかを設定します。
申請中コンテンツ	☒ 表示する ☐ 表示しない ▲受講者サイトのトップページで申請中のコンテンツを表示するかを設定します。
未実施または実施中の配信	☒ 表示する ☐ 表示しない ▲受講者サイトのトップページで未実施または実施中の配信を表示するかを設定します。
カテゴリ一覧	☒ 表示する ☐ 表示しない ▲受講者サイトのトップページでカテゴリ一覧を表示するかを設定します。
コンテンツ表示形式の制御開閉(card/list)	☐ リスト ☒ カード ▲受講者サイトのコンテンツ表示の初期設定です。 ▲表示方法は受講者が変更できます。
TOPページに表示するラーニングカテゴリ内の配信件数	0 (1~6) ▲受講者サイトのトップページで表示するラーニングカテゴリ内の配信の件数を設定します。
TOPページに表示する未実施または実施中の配信件数	12 (1~15) ▲受講者サイトのトップページで表示する未実施または実施中の配信の件数を設定します。
TOPページに表示するお知らせ件数	5 (1~50) ▲受講者サイトのトップページで表示するお知らせの件数を設定します。

6 受講側の一覧表示

受講側の一覧表示の件数	25 (10~50) ▲受講側の一覧表示の件数を設定します。
-------------	--

7 受講


受講に関する設定	☒ 有効 ☐ 無効 ▲ドリル・テストの受講中に設問一覧の表示を設定します。 ▲参加試験開始時のシステムアラートするまでの時間を設定します。 ▲参加試験開始が「一時中断」の場合、「前の問題に戻りやり直して」のみ適用されます。
----------	--


8 セッション制御

セッションの設定	120 (10~1440) ▲30、15、10、5、24時間 ▲参加試験開始時のシステムアラートするまでの時間を設定します。 ▲セキュリティ保護のため、実際に必要な最小の時間を設定してください。長時間の設定は不正アクセスのリスクが高まります。
----------	---

8/9

	名称	説明
①	ログイン画面 設定	受講者ログイン画面に個人情報の取り扱いなどのリンクを付けることができます。パスワードリマインダーへのリンクも表示させることが可能です。 
②	表示項目	受講者トップ画面にある配信関連や受講状況表示項目の設定やデフォルトのソート順を変更することができます。 
③	メニュー表示関連	受講者側のヘッダメニューの表示項目、個人情報設定メニューの表示項目を設定します。 ヘッダメニュー  個人情報設定メニュー

		
④	ヘッダ箇所設定	受講者サイトのマニュアルの表示・非表示を設定します。 
⑤	トップページ設定	受講者画面のトップ画面の表示/非表示(お知らせ、中断状況、受講対象の配信コンテンツ一覧、カテゴリ別表示)や各項目において表示する件数を設定することができます。
⑥	受講側の一覧表示	受講者画面の「配信コンテンツ」に表示されるコンテンツ件数の上限を設定します。 
⑦	受講	ドリル・テストの受講中に「設問一覧」メニューが表示させるかを設定します。解答必須の問題が並んでいても、順不同に解答することができます。設定できる条件は「単問表示形式」、解答解説表示が「一問毎」で「前の問題に戻りやり直しできる」に限ります。

		
⑧	セッション関連	受講画面で最後の画面遷移からタイムアウトするまでの時間を設定します。

2:「正常に更新されました」と表示されましたら、設定が完了します。



13.1.4 ユーザー設定（共通）

1: 管理画面左側メニューの“システム管理”をクリックし、その下に表示された“環境設定”をクリックします。
 サイト（共通）設定画面が表示され、右上にある“その他の操作”をクリックし、プルダウンメニューより“ユーザー設定（共通）”を選択しますと、ユーザー設定画面が表示されます。

環境設定一覧

ユーザー設定（共通）

① 一括操作設定

ユーザー一括操作に関する設定

ユーザー一括更新の更新方法

- ☒ ログインIDで対象データを照合して更新する
- ☐ ログインIDの変更も可能にする(システムIDで更新対象データを照合)

▲利用者一括更新方法の設定項目。

ユーザー一括削除機能

- ☒ 有効
- ☐ 無効

▲ユーザーの一括削除機能を有効にします。

② ユーザー設定関連

ID最小byte

5 (5~20)

▲ユーザーIDの最小文字数を設定します。

ID最大byte

20 (20~100)

▲ユーザーIDの最大文字数を設定します。

PW最小byte

8 (5~20)

▲ユーザーのパスワードの最小文字数を設定します。

PW最大byte

20 (20~100)

▲ユーザーのパスワードの最大文字数を設定します。

パスワード必須文字組合せ

- ☒ 英数字記号
- ☐ 英数
- ☐ 大小英数字記号

▲ユーザーパスワードの文字の組合せポリシーを設定します。

パスワード定期変更

- ☐ ON
- ☒ OFF

▲ユーザーパスワードを定期的に変更するか設定します。

パスワード有効期間

30 (1~90)

▲この設定はパスワード定期変更がONの時に有効になります。
 ▲パスワードの有効期間を設定します。(単位: 日)

パスワード強制変更

- ☒ ON
- ☐ OFF

▲この設定はパスワード定期変更がONの時に有効になります。
 ▲有効期間を過ぎたら必ずパスワードを変更するか設定します。
 ▲強制変更OFFの場合、有効期間が過ぎてもパスワードは変更しなくても良くなります。
 ▲二段階認証を設定している場合、パスワードの変更は必須になります。強制変更の設定は無視されます。

名最大文字数

20 (1~50)

▲ユーザーの名前の最大文字数を設定します。

姓最大文字数

20 (1~50)

▲ユーザーの姓の最大文字数を設定します。

名カナ最大文字数

40 (1~50)

▲ユーザーの名前カナの最大文字数を設定します。

姓カナ最大文字数

40 (1~50)

▲ユーザーの姓カナの最大文字数を設定します。

メールアドレス必須フラグ

- ☐ 必須
- ☒ 不要

▲ユーザー登録にメールアドレスを必須にします。

サブメールアドレスの有効化

- ☒ 有効
- ☐ 無効

▲サブメールアドレスを設定し使えるようにする。
 ▲サブメールアドレスがある場合はそちらにもメールを送信します。

受講者によるサブメールアドレスの変更を許可

- ☒ 有効
- ☐ 無効

▲受講者によるサブメールアドレスの変更を許可します。

該当項目を設定したら、“保存”をクリックします。

保存

この画面で設定可能な項目は下記の通りです。該当項目を設定したら、右下の“保存”ボタンをクリックし、変更内容を保存します。

	名称	説明
①	一括操作設定	利用者一括更新方法や一括削除機能の有無が設定できます。
②	ユーザー設定関連	受講者のログイン情報関連が細かく設定できます。

2:「正常に更新されました」と表示されましたら、設定が完了します。

SAKU-SAKU Testing 環境設定一覧

正常に更新されました

ユーザ設定（共通）

一括操作設定	
ユーザー一括操作に関する設定	
ユーザー一括更新の更新方法	☒ ログインIDで対象データを照合して更新する ☐ ログインIDの変更も可能にする(システムIDで更新対象データを照合) ▲利用者一括更新方法の設定項目。
ユーザー一括削除機能	☒ 有効 ☐ 無効 ▲ユーザーの一括削除機能を有効にします。

13.1.5 メール関連（管理者）

1:管理画面左側メニューの“システム管理”をクリックし、その下に表示された“環境設定”定をクリックします。サイト（共通）設定画面が表示され、右上にある“その他の操作”をクリックし、プルダウンメニューより“メール関連（管理者）”を選択しますと、管理者側のメール関連設定画面が表示されます。

SAKU-SAKU Testing 環境設定一覧

メール関連(管理者)

メール関連の設定を行います。
メール設定についての注意事項

1 通知受信

メール通知受信についての設定です。

メッセージからのメール通知タイトル

【SAKU-SAKU Testing】メッセージが届きました。

▲メッセージに新規で投稿されたときに管理者に通知されるメールタイトルです。
▲変更すると多言語対応されなくなります。

メッセージから返信があったときのメール通知タイトル

【SAKU-SAKU Testing】メッセージに返信が届きました。

▲メッセージに返信があったときに管理者に通知されるメールタイトルです。
▲変更すると多言語対応されなくなります。

質問ボックスからのメール通知タイトル

【SAKU-SAKU Testing】質問が寄せられました。

▲質問ボックスに新しい質問が投稿されたときに管理者に通知されるメールタイトルです。
▲変更すると多言語対応されなくなります。

2 メッセージ付与

メール本文の最後に自動でメッセージを付ける設定です
初期設定の送信元メールアドレスは送信専用アドレスのため
返信してもメールを受信することが出来ません
返信不可をお伝えするためのメッセージをメール本文の最後に付けることが出来ます

メール本文の最後にメッセージを付ける

☒ 付ける
☐ 付けない

▲メール本文の最後にメッセージを付けるが設定します。
▲送信元メールアドレスが「sakutes2.com」、「saku2.biz」の場合にメッセージを付けることが出来ます。
▲送信元メールアドレスが「sakutes2.com」、「saku2.biz」以外にはメッセージは付けられません

メール本文の最後に付けるメッセージ

このメールは送信専用アドレスから配信されています。
こちらのメールにご返信いただかないようお願いいたします。

▲メール本文の最後に付けるメッセージです。

該当項目を設定したら、
"保存"をクリックします。

保存

powered by SAKU-SAKU-Testing

この画面で設定可能な項目は下記の通りです。該当項目を設定したら、右下の“保存”ボタンをクリックし、変更内容を保存します。

	名称	説明
①	メール通知	メール通知受信タイトルが設定できます。

		【SAKU-SAKU Testing】メッセージに返信が届きました。 SAKU-SAKU Testing <info@sakutes2.com> To 自分 ■■■■メッセージに返信が届きました。 メッセージに返信が寄せられました。 +++++ RE: メッセージのメールタイトル確認です。 +++++ 下記URLより閲覧してください。 □ 管理画面 https://cssa-trial03.sakutes2.com/admin/messages/messages_received +++++ このメールは送信専用アドレスから配信されています。 こちらのメールにご返信いただかないようお願いいたします。
②	メッセージ付与	メール本文の最後に自動でメッセージを付けることができます。 返信不可をお伝えするためのメッセージなどここで設定できます。 【SAKU-SAKU Testing】メッセージに返信が届きました。 SAKU-SAKU Testing <info@sakutes2.com> To 自分 ■■■■メッセージに返信が届きました。 メッセージに返信が寄せられました。 +++++ RE: メッセージのメールタイトル確認です。 +++++ 下記URLより閲覧してください。 □ 管理画面 https://cssa-trial03.sakutes2.com/admin/messages/messages_received +++++ このメールは送信専用アドレスから配信されています。 こちらのメールにご返信いただかないようお願いいたします。

2: 「正常に更新されました」と表示されましたら、設定が完了します。

SAKU-SAKU Testing 環境設定一覧

正常に更新されました

メール関連(管理者)

メール関連の設定を行います。
メール設定についての注意事項

通知受信

メール通知受信についての設定です。

メッセージからのメール通知タイトル

【SAKU-SAKU Testing】メッセージが届きました。

▲メッセージに新規で投稿されたときに管理者に通知されるメールタイトルです。
▲変更すると多言語対応されなくなります。

13.1.6 メール関連（受講者）

1: 管理画面左側メニューの「システム管理」をクリックし、その下に表示された「環境設定」をクリックします。サイト（共通）設定画面が表示され、右上にある「その他の操作」をクリックし、プルダウンメニューより「メール関連（受講者）」を選択しますと、受講者側のメール関連設定画面が表示されます。

この画面では受講者へ通知するメールのタイトルを設定できます。該当項目を設定したら、右下の「保存」ボタンをクリックし、変更内容を保存します。

SAKU-SAKU Testing 環境設定一覧

メール関連(受講者)

送信元メールタイトル関連

受講者へ通知するメールのタイトル

① 質問ボックスに回答が帰いたときに受講者に送られるメールのタイトル

【SAKU-SAKU Testing】質問BOXに回答が帰きました。

▲メールタイトル（仮設定あとでコメント変更します）
▲変更すると多言語対応されなくなります。

② 受講者サイトのサブメールアドレス追加時の認証メールタイトル

【SAKU-SAKU Testing】認証メール

▲サブメールアドレス追加時の認証メールタイトルです。
▲変更すると多言語対応されなくなります。

該当項目を設定したら、
"保存"をクリックします。

保存

2: 「正常に更新されました」と表示されましたら、設定が完了します。

SAKU-SAKU Testing 環境設定一覧

正常に更新されました

メール関連(受講者)

送信元メールタイトル関連

受講者へ通知するメールのタイトル

質問ボックスに回答が帰いたときに受講者に送られるメールのタイトル

【SAKU-SAKU Testing】質問BOXに回答が帰きました。

▲メールタイトル（仮設定あとでコメント変更します）
▲変更すると多言語対応されなくなります。

受講者サイトのサブメールアドレス追加時の認証メールタイトル

【SAKU-SAKU Testing】認証メール

▲サブメールアドレス追加時の認証メールタイトルです。
▲変更すると多言語対応されなくなります。

保存

① を設定した時メールタイトルの表示画面

受講者が質問 BOX より質問した場合、設定したメールタイトルで管理者宛てに下記メールが届きます。

【SAKU-SAKU Testing】 質問が寄せられました。

 **SAKU-SAKU Testing** <info@sakutes2.com>
To 自分 ▼

■□質問BOXへ質問が寄せられました。
質問者:
demo01
+++++
test

+++++
下記URLよりログインしてメッセージ管理画面から回答してください。
□ 管理画面
[https://\[redacted\]messages/messages_received](https://[redacted]messages/messages_received)
+++++

このメールは送信専用アドレスから配信されています。
こちらのメールにご返信いただかないようお願いいたします。

② を設定した時メールタイトルの表示画面

受講者がサブメールアドレスを登録した場合、設定したメールタイトルで下記認証メールが届き、本文に載せた URL をクリックし、登録手続きを進めます。

【SAKU-SAKU Testing】 認証メール 外部

 **SAKU-SAKU Testing** <info@sakutes2.com>
To 自分 ▼

■□認証メール
このメールはSAKU-SAKU Testingに「サブメールアドレス」を追加登録するために認証を行うメールです。
下記URLにアクセスし追加登録の認証処理を行ってください。
+++++
[https://\[redacted\]web/user/do_insAuth/mailaddress/bqnYHETWfgLBjPAU42UBUG92ho7iARZYHXvIkjxvokdEeCXj0pU3T62AajsiZyrG](https://[redacted]web/user/do_insAuth/mailaddress/bqnYHETWfgLBjPAU42UBUG92ho7iARZYHXvIkjxvokdEeCXj0pU3T62AajsiZyrG)
+++++

このメールは送信専用アドレスから配信されています。
こちらのメールにご返信いただかないようお願いいたします。

13.1.7 動画(共通)

1:管理画面左側メニューの“システム管理”をクリックし、その下に表示された“環境設定”をクリックします。サイト（共通）設定画面が表示され、右上にある“その他の操作”をクリックし、プルダウンメニューより“動画（共通）”を選択しますと、iPhone で受講する際に使用する動画プレイヤー設定画面が表示されます。

この画面では、iPhone を利用する受講者が動画プレイヤーをフルスクリーンにした際の動画プレイヤーの種類を設定できます。該当項目を設定したら、右下の“保存”ボタンをクリックし、変更内容を保存します。



	名称	説明
①	アプリ内のプレイヤー（β版）	アプリオリジナルのフルスクリーンで受講できます。 動画の再生速度やスキップ、AIMONITOR 挙動検知時の動画停止などが制御できます。 ※動画コンテンツ以外では一部表示が異なる場合があります。 ※β版として提供しており、今後は変更されたり、提供が終了したりする可能性があります。
②	iPhone ネイティブプレイヤー	iPhone 標準のフルスクリーンで受講できます。 動画の再生速度やスキップ、AIMONITOR 挙動検知時の動画停止など一部機能が制御できませんので、ご注意ください。

2: 「正常に更新されました」と表示されましたら、設定が完了します。



13.2 マニュアル URL 設定

このメニューでは、独自のマニュアルを設定することができます。

1: 管理画面左側メニューの「システム管理」をクリックし、その下に表示された「マニュアル URL 設定」をクリックします。



2: マニュアル設定画面が表示されます。基本 URL 入力欄に、設定したいマニュアルの URL を入力します。

3: 基本 URL を入力しますと、その下に詳細設定画面が表示され、マニュアルのタイトルを入れ、プルダウンメニューより言語を選択し、該当言語版のマニュアル URL を入力します。

4: マニュアルを追加する場合は、右側の“追加”をクリックし、追加するマニュアルのタイトル、言語、URL を入力します。全てのマニュアルを追加したら、“保存”をクリックします。

5: 「正常に更新されました」と表示されましたら、設定が完了します。



6: 管理画面の左側メニューの最下部にある“マニュアル”をクリックしたら、設定したマニュアルが表示されます。



第14章 プロファイル

14.1 プロファイル変更

このメニューでは、管理者プロフィール情報を変更することができます。

※admin 権限にあたるアカウントの氏名・メールアドレスが変更されます。

1: 管理画面左側メニューの“プロフィール”をクリックし、その下に表示された“プロフィール変更”をクリックします。

SAKU-SAKU Testing 管理画面の左側メニューで「プロフィール」を選択し、その下に表示された「プロフィール変更」をクリックします。

2: プロファイル変更画面が表示されましたら、必要箇所を変更し“保存”をクリックします。

プロフィール変更画面が表示されたら、必要箇所を変更し「保存」をクリックします。

3: 「正常に更新されました」と表示されましたら、設定が完了します。

14.2 パスワード変更

このメニューでは、管理者ログインパスワードを変更することができます。

※admin 権限にあたるアカウントのパスワードが変更されます。

1: 管理画面左側メニューの“プロフィール”をクリックし、その下に表示された“パスワード変更”をクリックします。

2:パスワード変更画面が表示され、現在のパスワードと新しいパスワードを入力し、“変更”をクリックします。

パスワード変更

現在のパスワード

新しいパスワード

新しいパスワード(確認)

半角英数字記号を必ず1文字以上使用して8から20文字

パスワードを変更すると、自動的にログアウトされます。新しいパスワードで再度ログインしてください。

変更

変更内容を入力したら、“変更”をクリックします。

3:変更が完了したら、自動的にログアウトされ、ログイン画面に戻ります。ログイン画面で ID と新しいパスワードを入力し、ログインします。

ログイン

ログインID

パスワード

ログイン

パスワードをお忘れですか？

お知らせ

お知らせテストです。

FAQ 推奨環境 受講者ログイン

© e-communications, Inc.

ID と新しいパスワードを入力し、“ログイン”をクリックします。

4:ログインできたら、ログアウトされた前のパスワード変更画面が表示され、パスワードの変更が完了します。

SAKU-SAKU Testing

ホーム ヘルプ

メッセージ 1 サクテス管理者 日本語

パスワード変更

パスワード変更

現在のパスワード	
新しいパスワード	 半角英数字記号を必ず1文字以上使用して8から20文字
新しいパスワード(確認)	

パスワードを変更すると、自動的にログアウトされます。新しいパスワードで再度ログインしてください。

変更

※変更後のパスワードの確認方法は、左メニュー「ユーザー管理」>「ユーザー」を選択し、ユーザー一覧画面の番号 1 のユーザーをクリックします。

トップ

組織・グループ管理

ユーザー管理

ユーザー

管理者の設定

コンテンツ管理

学習管理

配信管理

メール配信

メッセージ管理

お知らせ管理

ユーザー一覧

全てに一致 0 いずれかに一致

ID, 氏名, 組織名, グループ名で検索

検索 全件表示 並び替え

現在の検索条件 ◆ 検索ワード :

抽出 53 件 / 登録 53 件

+ 新規登録

その他の操作

番号	ログインID	氏名	組織	グループ
1	admin	サクテス管理者 admin権限		
2	demo01	サクテス 受講者	株式会社イー・コミ...	社員、グループ1

ユーザー詳細画面に切り替わりましたら、「編集」をクリックしますと、ユーザー情報編集画面が表示され、パスワード情報をご確認ください。

ユーザー詳細

編集

ログインID	admin
氏名	サクテス管理者 admin権限
氏名カナ	
メールアドレス	sample@e-coms.co.jp
サブメールアドレス	